

Guide Noviscore pour l'installation de Sibelius Scorch MAC OS

Vous n'aurez à faire cette installation qu'une seule fois. Elle est sans risque pour votre ordinateur.
Elle ne vous prendra que quelques minutes si vous suivez rigoureusement les instructions.

Démarrage de l'installation

Nous vous conseillons de démarrer l'installation à partir de votre page « **Mes produits déjà achetés** ».

Si vous avez quitté notre site, voici comment retrouver cette page : retournez sur notre site (www.noviscore.fr).
En haut à droite de la page d'accueil, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur OK.
Toujours dans la même zone, cliquez sur « Accéder à mon compte », et enfin sur « Mes produits déjà achetés ».


Sur cette page, cliquez sur le lien orange « [Cliquez ici pour installer Sibelius Scorch](#) »

Dans la zone qui vient de s'ouvrir, le site vous demande d'identifier votre configuration informatique.
Cliquez sur le lien correspondant à « Vous êtes sur MAC ».

Lisez les consignes puis cliquez sur « [Téléchargez ici](#) » pour lancer le téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, deux cas de figures sont possibles selon votre configuration :

- Soit le programme se lance automatiquement, auquel cas la fenêtre suivante apparaît :



- Soit la fenêtre n'apparaît pas automatiquement. Dans ce cas, rendez-vous dans le dossier **Téléchargement** de votre MAC et « double cliquez » sur le fichier « mac.dmg » pour faire apparaître la fenêtre ci-dessus.

Une fois la fenêtre à l'écran, cliquez sur « Continuer ». La fenêtre suivante apparaît :



Il s'agit d'un contrat de licence tout à fait classique. Il est gratuit et ne vous engage à rien. Vous pouvez l'accepter en toute confiance. Cliquez sur « Continuer » et poursuivez l'installation jusqu'au bout. Il se peut que durant l'installation le système vous demande un mot de passe. Il s'agit de celui qui vous est demandé au démarrage de votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée veuillez quitter puis relancer votre navigateur avant de retourner sur la page d'impression de votre partition.

Remarques pour les utilisateurs de SAFARI sous Mac OSX 10.6 (ou +)

A partir de Mac OSX 10.6, SAFARI est exécuté par défaut en mode 64 bits. Actuellement, ce mode de fonctionnement est incompatible avec le logiciel Sibelius Scorch. Même si vous avez installé correctement Sibelius Scorch sur votre ordinateur, la partition ne s'affichera pas.

Si votre version de SAFARI est antérieure à 5.1 :

Veuillez lancer SAFARI avec l'option « Ouvrir en mode 32 bits ».

Voici la procédure pour le faire :

- Quittez SAFARI.
- A partir du « Finder », cliquez sur le menu « Aller », puis choisir « Applications ».
- Dans la liste de vos applications, cliquez (une seule fois) sur l'icône de SAFARI pour la sélectionner sans lancer l'exécution du logiciel.
- Appuyez simultanément sur les touches « Cmd (Pomme) + I » pour afficher les informations sur le fichier. Vous pouvez aussi faire un « clic droit » sur l'icône de Safari puis choisir « Lire les informations » dans le menu déroulant.
- Cochez la case « Ouvrir en mode 32 bits » puis fermez cette fenêtre d'informations.
- Dans cette même fenêtre, si l'option "Ouvrir avec Rosetta" est cochée, merci alors de la décocher.
- Relancez SAFARI, et rendez-vous à nouveau sur la page d'impression d'une partition. La partition doit s'afficher correctement avec le logiciel Sibelius Scorch.

NB. : Cette procédure est faite une fois pour toutes sur votre ordinateur, et ne nécessite pas d'être réitérée au prochain allumage de votre ordinateur.

Si votre version de SAFARI est supérieure ou égale à 5.1 :

Actuellement, Sibelius Scorch n'est pas fonctionnel sur ces versions de SAFARI. Nous sommes désolés pour le désagrément.

Pour remédier au problème, nous vous suggérons d'utiliser le navigateur FIREFOX. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement en [Cliquant ici](#).

Une fois le navigateur FIREFOX téléchargé et installé sur votre Mac, vous devrez le lancer avec l'option "Ouvrir en mode 32 bits".

Voici la procédure pour le faire :

- A partir du "Finder", cliquez sur le menu « Aller », puis choisir « Applications ».
- Dans la liste de vos applications, cliquez (une seule fois) sur l'icône de FIREFOX pour la sélectionner sans lancer l'exécution du logiciel.
- Appuyez simultanément sur les touches « Cmd (Pomme) + I » pour afficher les informations sur le fichier. Vous pouvez aussi faire un « clic droit » sur l'icône de Safari puis choisir « Lire les informations » dans le menu déroulant.
- Cochez la case « Ouvrir en mode 32 bits » puis fermez cette fenêtre d'informations.
- Relancez FIREFOX, et rendez-vous à nouveau sur la page d'impression d'une partition. La partition doit s'afficher correctement avec le logiciel Sibelius Scorch.

NB. : Cette procédure est faite une fois pour toutes sur votre ordinateur, et ne nécessite pas d'être réitérée au prochain allumage de votre ordinateur.

Remarques pour les utilisateurs de FIREFOX sous Mac OSX 10.6 (ou +)

A partir de Mac OSX 10.6, FIREFOX est exécuté par défaut en mode 64 bits. Ce mode de fonctionnement est incompatible avec le logiciel Sibelius Scorch. Même si vous avez installé correctement Sibelius Scorch sur votre ordinateur, la partition ne s'affichera pas.

Pour y remédier :

- Quittez FIREFOX.
- A partir du « Finder », cliquez sur le menu « Aller », puis choisir « Applications ».
- Dans la liste de vos applications, cliquez (une seule fois) sur l'icône de FIREFOX pour la sélectionner sans lancer l'exécution du logiciel.
- Appuyez simultanément sur les touches « Cmd (Pomme) + I » pour afficher les informations sur le fichier. Vous pouvez aussi faire un « clic droit » sur l'icône de Safari puis choisir « Lire les informations » dans le menu déroulant.
- Cochez la case « Ouvrir en mode 32 bits » puis fermez cette fenêtre d'informations.
- Relancez FIREFOX, et rendez-vous à nouveau sur la page d'impression d'une partition. La partition doit s'afficher correctement avec le logiciel Sibelius Scorch.

NB. : Cette procédure est faite une fois pour toutes sur votre ordinateur, et ne nécessite pas d'être réitérée au prochain allumage de votre ordinateur.

Si votre partition n'apparaît toujours pas

Contactez-nous à support@noviscore.fr